



1. Obrazy a další závěsné předměty by měly být sejmuty ze stěn a odhalené úkryty za nimi ošetřeny insekticidem
2. Předměty upevněné na stěnách ,jako jsou nástěnná svítidla,ale i poličky, by měly být odstraněny a provedeno ošetření takto zpřístupněných úkrytů, insekticidem.
3. Kryty elektrických zásuvek, vypínačů a rozvodných krabic by měly být sejmuty a dutiny zde skryté ošetřeny insekticidem.(ubezpečte se před ošetřením, že síť není pod napětím)
4. Z veškerého nábytku vyjmout zásuvky a podrobit ošetření spáry a štěrbin ,podpěry a pojezdy . Stejně tak spodní strana nabytku.
5. Čelo postele by mělo být sejmuto,abychom získali možnost ošetření prostor za ním včetně spár a štěrbin .
6. K ošetření matrací je nutno přistupovat s opatrností. Je třeba dbát instrukcí na etiketách přípravků. Za úvahu stojí výměna matrací za nové a likvidace stávající.
7. Vlastní rám postele by měl být převrácen ,nebo rozebrán za účelem detailní prohlídky a ošetření dutin v něm.
8. Čalouněný nábytek je nutno zkontrolovat a ošetřit stejně důkladně jako postel. Věnujte pozornost všem švům a záhybům. Stejně tak nohám a textilu, který uzavírá nábytek zespoda.
9. Kolečka, podstavy a nohy veškerého nábytku je třeba pečlivě prohlédnout a ošetřit insekticidem.
10. Odtahování koberce od stěn často odhalí mezery a škvíry , které štěnice používají jako úkryt .
11. Podlahové lišty se ošetřují bodově a to zejména v tmavých místech, jako je za postelemi, za skříní nebo jiným nábytkem. U podlahových lišt bývají často spáry v místě ,kde přiléhají na zeď a podél dolní hrany , kde doléhají na podlahu. Tyto spáry musí být ošetřeny po celé délce.
12. Závěsy je nutno sejmout a tepelně ošetřit v pračce, nebo sušičce.Párou nebo mrazem , případně bodově insekticidy. Při použití insekticidu je nutno zabránit vzniku skvrn.